

# Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

Quelle: <http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-8&faq=176>

Die Lösung ist denkbar einfach, um bei Windows 8.1, 8 und 10 die Schriftgröße, oder die Schriftart zu ändern!

Manchmal will man auch unter Windows 8.1 die Schrift ein wenig anpassen, bei Windows 8.1 kann man auch diverse Schrift-Anpassungen vornehmen.

Mit dem Befehl **control /name Microsoft.Display** kann man recht schnell zu den entsprechenden Einstellungen gelangen.

Starten Sie das Windows Ausführen Dialog [Windows-Logo]+[R] und geben Sie den Befehl: **control /name Microsoft.Display** ein! ( ... siehe Bild-1 Pfeil-1)

Oder über [die Windows 8 Systemsteuerung](#) und Symbol **Anzeige!**

Nun können Sie die jeweilige Schrift die in Programmen verwendet wird anpassen. Grösser oder kleinere Schrift und die Schrift auf Fett umstellen. ( ... siehe Bild-1 Pfeil-1 und 2)


Siehe auch:

... [Standard Schriftart bei Windows 8.1 und 8 wiederherstellen!](#)

... [Clear-Type in Windows 8.1 deaktivieren!](#)

... [Visuelle Übersicht über alle Schriften in Windows 8.1](#)

## Funktioniert ebenso gut in Windows 10



Ändern Sie die Farbe der Fensterrahmen, des Startmenüs und der Taskleiste.




Aktuelle Farbe: Himmel


Transparenz aktivieren

Farbintensität:


Farbmixer einblenden

[Erweiterte Darstellungseinstellungen...](#)





Übernehmen und OK = Resultat in Word



Oder mit der Anleitung von [SOFTWAREOK.DE](https://www.softwareok.de)

Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anzeige


Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Anzeige

Startseite der Systemsteuerung

- Auflösung anpassen
- Farbe kalibrieren
- Anzeigeeinstellungen ändern
- ClearType-Text anpassen

### Die Größe aller Elemente ändern

Vergrößern oder verkleinern Sie Text und andere Elemente auf dem Desktop. [Bildschirmlupe](#), um nur einen Teil des Bildschirms vorübergehend zu vergrößern.

Kleiner  Größer

Manuell eine Skalierungsstufe für alle Anzeigeräte auswählen

### Nur die Textgröße ändern

Sie können auch nur die Textgröße eines bestimmten Elements statt die Größe des Desktops ändern.

Siehe auch  
Anpassung  
Geräte und Drucker

**[1]**

**[2]**   
Titelleisten  
Menüs  
Meldungsfelder  
Palettentitel  
Symbole  
QuickInfo

**[3]**   Fett

OK Abbrechen Durchsuchen...